

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

max.mustermann



E-Mail-Adresse:

max.mustermann@flashnet.at



Passwort:

●●●●●●●●



Passwort speichern

Manuell einrichten...

Abbrechen

Weiter

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="pop3.flashnet.at"/>	<input type="text" value="smtp.flashnet.at"/> ▼
Port:	<input type="text" value="Auto"/> ▼	<input type="text" value="Auto"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="max.mustermann@flashnet.at"/>	<input type="text" value="max.mustermann@flashnet.at"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

✓ Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	SMTP
Server:	<input type="text" value="pop3.flashnet.at"/>	<input type="text" value="smtp.flashnet.at"/> ▼
Port:	<input type="text" value="995"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Passwort, normal"/> ▼	<input type="text" value="Passwort, normal"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="max.mustermann@flashnet.at"/>	<input type="text" value="max.mustermann@flashnet.at"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)